Création et configuration du serveur Proxmox

Autorisation des VMS du réseau interne à aller sur internet (mode NAT)

Sur le server Proxmox, effectuer les opération suivantes

• Activer dans un des fichiers de conf sysctl "/etc/sysctl.d/99-xxx.conf" le forward IP.

net.ipv4.ip_forward=1

• Créer les règles de NAT via iptable

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eno1 -j MASQUERADE
iptables -A FORWARD -i vmbr0 -j ACCEPT

Sauvegarder la configuration iptables dans "/etc/default/iptables"

iptables-save > /etc/default/iptables

• Créer le fichier "/etc/network/if-pre-up.d/iptables" pour recharger le configuration iptables lors du reboot

#!/bin/sh

/usr/sbin/iptables-restore

• Le rendre éxécutable

chmod +x /etc/network/if-pre-up.d/iptables

Installation d'un HaProxy sur le serveur Proxmox pour proxifier les VMs

Installer HaProxy

apt install haproxy

Updated 2 February 2024 16:45:45 by NoNo